


GUÍA DE INSTALACIÓN DE CLIENTE VPN 6.X

Antes de iniciar la descarga del cliente VPN, actualice su equipo siguiendo la siguiente ruta **Panel de control\Sistema y seguridad\Windows Update** e instale todos ítems pendientes:



Descargue el instalador provisto en la página web www.aerocivil.gov.co.

Este archivo se encuentra ubicado en la siguiente ruta:

1. QUIÉN SOY
2. Servidor Público Aerocivil



3. Después clic en “Sistemas de información para Servidores Públicos Aerocivil”.





ESP | ENG

[Inicio](#)
[Aerocivil](#)
[Normatividad](#)
[Autoridad de la Aviación Civil](#)
[Servicios a la Navegación Aérea](#)
[Atención al Ciudadano](#)
[Sala de Prensa](#)

> Servidor Público Aerocivil

Servidor Público Aerocivil

Fecha de publicación: 12/9/2016

☆☆☆☆ | 0

La Aeronáutica civil, con el propósito de optimizar el acceso a la información y servicios principales, que considera más importantes a disposición de sus servidores públicos, los ha agrupado en una sección para asegurar que desde un solo punto puedan tener acceso a éstos y asegurar una mejor experiencia de usuario.

Normatividad

Acceso al correo electrónico

Acceso a la intranet


Sistemas de información para Servidores públicos Aerocivil

Consultas especiales - Gestión de información aeronáutica misional - GIAM

Autenticación para publicadores - Portal

4. Descargamos el “Cliente VPN Aerocivil”.

1. El usuario y la clave de acceso son los mismos que utiliza para ingresar a la red en las oficinas.
2. Solo realice operaciones básicas, preferiblemente consultas, los procedimientos complejos deben realizarse en las oficinas; para el aplicativo ADI solo se permite consultar y delegar documentos por el momento.
3. Al ingresar desde dispositivos móviles tenga en cuenta que cambia la configuración de las pantallas emergentes, por lo cual debe conocer como desplazarse dentro del navegador configurado en su dispositivo.
4. Las opciones de cambio de contraseña no están habilitadas desde estos accesos, esto solo se debe hacer accediendo desde las oficinas de Aerocivil.
5. Después de cinco minutos de inactividad, la sesión se cierra automáticamente.



Enlace para PAF-JDEWDWARDS

Enlace para ADI



Enlace para SGC ISOLUCIÓN

Enlace para SIGA

Enlace PERSONAL CAJERO


CLIENTE VPN AEROCIVIL

5. Ejecute el programa de instalación descargado **Stonesoft-VPN-Client-6.X** Clic en Install:




 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Formato Instalación cliente VPN IPsec		
	Instalación Cliente VPN		
	Diciembre de 2017	3402	Página: 4 de 9


6. Haga clic en el botón **Next**:




7. Lea cuidadosamente los términos de Licencia, para continuar con la instalación, selecciona **I Accept the terms in the license agreement** y haga clic en el botón de **Next**.





8. Presione el Botón de Install:



9. El proceso de instalación iniciará y tomará alrededor de 5 minutos.




10. Finalizamos la instalación dando clic en el botón **Finish**.



11. Desde la parte inferior derecha de la barra de tareas, el cliente IPSEC VPN se encuentra funcionando en segundo plano.

12. Hacemos click derecho sobre el Icono de Stonesoft VPN client 6.X y luego click en **Connect to a New Gateway**. en esta pantalla debemos digitar la dirección del Gateway de conexión, para este caso será la dirección IP **186.31.107.4** y seleccionar **Authentication Username**.





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Formato Instalación cliente VPN IPsec

Instalación Cliente VPN

Diciembre de 2017

3402

Página: 8 de 9

Connect to New Gateway

Select a preconfigured gateway or enter a host name or IP address to connect to. Also select the authentication method.

Connect to

☐ Preconfigured Gateway:

Gateway:

End-Point:

☒ New Gateway:

Protocol:

Host Name:


SSL Port:

Authentication:

Advanced ▾

OK Cancel

13. Luego de esto aparecerá la siguiente pantalla, en la cual debemos digitar usuario y contraseña suministrado por el administrador.



Damos clic OK en la siguiente pantalla y ya nos encontramos en la red de la Aerocivil

